

# FFFTP でサーバへアップロード、サーバからダウンロード

2014-03-20 三宅 節雄

FFFTP をクリックするとホストの設定がいくつかあると以下の様に表示されますから、接続したいホスト名をクリックした後に接続をクリックします。




FFFTP でサーバに接続した場合には下記のような表示になります。

左が『自分の PC』のトップフォルダーで、右が『サーバ』のトップフォルダーです。


自分の PC が『ローカル』、サーバが『ホスト』という表現が一般的ですが、勘違いする事が有るので、『自分の PC』、『サーバ』という考えで操作した方が良いと思います。


従って初めて接続した場合には、右のデータは何もありません。





## 1. アップロード(データを自分の PC からサーバに転送する)

データをアップロードする場合には、自分の PC からサーバにアップしたいデータ (フォルダ、ファイル) を多数ある場合には **SHIFT** または **CTRL** キーを押しながら選択し、反転表示させます。


すると消えていた↑が青色で表示されます  から、これをクリックします。この操作だけでアップロードされます。




注意点としては、必ず同じフォルダレベルの表示をしておくことです。 はクリックするとフォルダを移動するので使わないで下さい。


フォルダ上でクリックすると、そのフォルダに入っていきます。逆に  をクリックすると一段ずつ上に上がってきます。

最初以外は、あるフォルダ内での作業になると思いますが、自分の PC のフォルダをダブルクリックしたらサーバ側のフォルダもダブルクリックして、左右同じ場所で作業して下さい。

また、 は、ミラーリングアップロードと呼ぶ作業で、自分の PC と同じ構成になるように、アップロードだけでなく、自分の PC にはなくてサーバだけに有るファイルは消します。使用しない方が安全です。

## 2. ダウンロード(データをサーバから自分の PC に取り込む)

これは先ほどの捜査とは逆に、ダウンロードしたいサーバ側のフォルダとかファイルをクリックして反転表示させておいて  をクリックします。



ファイルまたはフォルダを消したい場合には、ファイルまたはフォルダをクリックして反転表示させておいて、DEL キーまたは削除ボタンを押せば消せます。